Sistema impresión y copias UCH–OCÉ

Manual de usuario

Noviembre 2012

NNTT CEU-UCH

Índice

Instrucciones para alumnos 3

Impresión desde el portátil conectado a la red Wifi 3

Instalar driver en Windows. 3

Instalar driver en MAC 5

Instrucciones para PAS/PDI 8

Impresión desde equipo fijo o portátil conectado a LAN 8

Instalar driver en Windows. 8

Instalar driver en MAC 10

Impresión desde portátil conectado la red Wifi 13

Instalar driver en Windows. 13

Instalar driver en MAC 15

Instrucciones para alumnos

Los alumnos que deseen utilizar su portátil para poder imprimir en la universidad Ceu Cardenal Herrera ya pueden hacerlo. La primera experiencia se hará utilizando la red Wiifi de nuestra universidad y en breve podréis hacerlo desde vuestra propia casa.

Impresión desde el portátil conectado a la red Wifi

Los alumnos que deseen imprimir mediante el portátil utilizando la red wifi de la Universidad Ceu Cardenal Herrera, deben conectarse primero a la red "eduroam" y validarse con su usuario y contraseña del correo electrónico. Disponéis de toda la información en nntt.uchceu.es. Una vez conectado a internet ya se puede instalar el driver para poder imprimir.

Instalar driver en Windows.

Para poder imprimir en Windows necesitamos hacer lo siguiente:

- Escribimos en Mi equipo

\\colasaulari.alumnos.uch (si estamos en el campus de Valencia)

\\colascastellon.alumnos.uch (si estamos en el campus de Castellón)

\\colaselche.alumnos.uch (si estamos en el campus de Elche)



- Nos pide un usuario y contraseña, que será de la forma

alumnos\usuario

contraseña

Donde usuario es nuestro usuario del correo electrónico y la contraseña es la del correo sin la palabra google.

- Sobre la carpeta OCE que aparece, debemos dar botón derecho sobre ella y decirle que se conecte como unidad de red al iniciar Windows.


Conectar a unidad de red
¿Qué carpeta de red desea asignar?
Especifique la letra de unidad para la conexión y la carpeta a la que desea conectarse:
Unidad:
Y:
Carpeta:
\\COLASAULARI\oce
Examinar...
Ejemplo: \\servidor\recurso_compartido
Conectar de nuevo al iniciar sesión
Conectar con otras credenciales
Conectarse a un sitio web para usarlo como almacén de documentos e imágenes.
Finalizar
Cancelar

- Debemos instalar la cola de impresión:

Doble clic sobre Ocevalencia (si estamos en el campus de Valencia)

Doble clic sobre Ocecastellon (si estamos en el campus de Castellón)

Doble clic sobre OceElche (si estamos en el campus de Elche)

- Siempre que queramos tener la impresora activa para poder imprimir, debemos hacer doble clic sobre la unidad de red (por ejemplo \\colasaulari.alumnos.uch\oce)En ese instante se os pedirá vuestra acreditación de la forma:

alumnos\usuario

contraseña

La impresora ya aparecerá como disponible para poder imprimir.

Instalar driver en MAC

Para poder imprimir desde un portátil MAC debemos hacer lo siguiente:

- Debemos ir a la página oficial de oce
  http://global.oce.com/products/variolink4522c/downloads.aspx
  Buscamos el modelo que se ajuste a nuestro sistema operativo e idioma, y bajamos el que sea de tipo PS. Para Mountain Lion podéis usar el driver del LION



- Instalamos el driver de la manera habitual.” Siguiente” y aceptando las condiciones, etc.
- Para instalar la impresora de red en un MAC OS, se debe de accederse al gestor CUPS del sistema.
- Para ello en el navegador poner la http://localhost:631
- Te llevará a al siguiente portal:


Inicio - CUPS 1.4.3
localhost:631
Inicio
Administración
Clases
Ayuda en línea
Trabajos
Impresoras
CUPS 1.4.3
CUPS es el sistema de impresión de código abierto basado en estándares desarrollado por Apple Inc. para Mac OS® X y otros sistemas operativos tipo UNIX®.
UNIX PRINTING SYSTEM
CUPS para usuarios
Descripción de CUPS
Impresión desde la línea de comandos y opciones
Qué hay de nuevo en CUPS 1.4
Foro de usuarios
CUPS para administradores
Añadiendo impresoras y clases
Gestionando políticas de funcionamiento
Contabilidad básica de impresora
Seguridad del servidor
Usando autentificación Kerberos
Usando impresoras de red
Referencia de cupsd.conf
Encontrar controladores de impresora
CUPS para desarrolladores
Introducción a la programación de CUPS
La API de CUPS
Programación de filtros y programas de conexión
Las APIs HTTP e IPP
La API PPD
La API Raster
Referencia del archivo de información del compilador de controladores PPD
Foro de desarrollo
CUPS y el logo de CUPS son marcas registradas de Apple Inc. Los derechos de copia de CUPS 2007-2009 son de Apple Inc. Todos los derechos reservados.

-

- Ir a la pestaña de **administración**. Nos pedirá el usuario y contraseña de tu MAC. (debe ser un usuario con permisos de administrador)
- Le damos al botón de **agregar impresora.**
- Seleccionar **Windows printer via spools**
- Poner el nombre de la impresora: **smb://192.168.1.16:139/ocevalencia** (para el campus de Valencia).
  Poner el nombre de la impresora: **smb://192.168.1.19:139/ocecastellon** (para el campus de Castellón).
  Poner el nombre de la impresora: **smb://192.168.1.18:139/oceelche** (para el campus de Elche).
- A continuación indicamos nombre de impresora, ubicación y descripción.
- Añadimos driver en Make de tipo **generic** y continuar.
- Indicar el tipo de driver en Model, GENERIC 45C-5 PS y aceptar (para versión Mountain Lion instalar GENERIC 45C-3 PS)
- Presionar sobre: **Add printer**.
- Presionar **Set Default Options**
- Cuando se vaya a imprimir te pedirá login y password. La forma de ponerlo es :

  alumnos\usuario (Para MA OS 10.7 (LION) es de la forma alumnos;usuario)
  contraseña

Aquellos alumnos que dispongan del catálogo tecnológico pueden imprimir sus trabajos en blanco y negro gratuitamente. Para ello deben indicar “escala de grises” en todos los documentos para que el sistema los interprete como monocromo. En la captura de pantalla vemos que la selección del color se encuentra en la opción de calidad.



Instrucciones para PAS/PDI

El personal PAS y PDI pueden instalar si disponen de privilegios suficientes la impresora OCE en sus equipos.

Impresión desde equipo fijo o portátil conectado a LAN

Instalar driver en Windows.

Para poder imprimir en Windows necesitamos hacer lo siguiente:

- Escribimos en Mi equipo

\\colasaulari (si estamos en el campus de Valencia)

\\colascastellon (si estamos en el campus de Castellón)

\\colaselche (si estamos en el campus de Elche)



- Si no estamos en el dominio, nos pide un usuario y contraseña, que será de la forma

uchnet\usuario

contraseña

Donde usuario es nuestro usuario del correo electrónico y su contraseña respectiva.

- Sólo si no estamos en el dominio, debemos realizar esta opción: Sobre la carpeta OCE que aparece, debemos dar botón derecho sobre ella y decirle que se conecte como unidad de red al iniciar Windows.


Conectar a unidad de red
¿Qué carpeta de red desea asignar?
Especifique la letra de unidad para la conexión y la carpeta a la que desea conectarse:
Unidad:
Y:
Carpeta:
\\COLASAULARI\oce
Examinar...
Ejemplo: \\servidor\recurso_compartido
Conectar de nuevo al iniciar sesión
Conectar con otras credenciales
Conectarse a un sitio web para usarlo como almacén de documentos e imágenes.
Finalizar
Cancelar

- Estando en el dominio o sin estarlo, debemos instalar la cola de impresión:

Doble clic sobre Ocevalencia (si estamos en el campus de Valencia)

Doble clic sobre Ocecastellon (si estamos en el campus de Castellón)

Doble clic sobre OceElche (si estamos en el campus de Elche)

- Cuando el equipo no está en el dominio, siempre que queramos tener la impresora activa para poder imprimir, debemos hacer doble clic sobre la unidad de red (por ejemplo \\colasaulari \oce)En ese instante se os pedirá vuestra acreditación de la forma:

uchnet\usuario

contraseña correo

La impresora ya aparecerá como disponible para poder imprimir.

Instalar driver en MAC

Para poder imprimir desde un equipo MAC debemos hacer lo siguiente:

- Debemos ir a la página oficial de oce
  http://global.oce.com/products/variolink4522c/downloads.aspx
  Buscamos el modelo que se ajuste a nuestro sistema operativo e idioma, y bajamos el que sea de tipo PS. Para Mountain Lion podéis usar el driver del LION



- Instalamos el driver de la manera habitual.” Siguiente” y aceptando las condiciones, etc.
- Para instalar la impresora de red en un MAC OS, se debe de accederse al gestor CUPS del sistema.
- Para ello en el navegador poner la http://localhost:631
- Te llevará a al siguiente portal:


Inicio - CUPS 1.4.3
localhost:631
Inicio
Administración
Clases
Ayuda en línea
Trabajos
Impresoras
CUPS 1.4.3
CUPS es el sistema de impresión de código abierto basado en estándares desarrollado por Apple Inc. para Mac OS® X y otros sistemas operativos tipo UNIX®.
UNIX PRINTING SYSTEM
CUPS para usuarios
Descripción de CUPS
Impresión desde la línea de comandos y opciones
Qué hay de nuevo en CUPS 1.4
Foro de usuarios
CUPS para administradores
Añadiendo impresoras y clases
Gestionando políticas de funcionamiento
Contabilidad básica de impresora
Seguridad del servidor
Usando autentificación Kerberos
Usando impresoras de red
Referencia de cupsd.conf
Encontrar controladores de impresora
CUPS para desarrolladores
Introducción a la programación de CUPS
La API de CUPS
Programación de filtros y programas de conexión
Las APIs HTTP e IPP
La API PPD
La API Raster
Referencia del archivo de información del compilador de controladores PPD
Foro de desarrollo
CUPS y el logo de CUPS son marcas registradas de Apple Inc. Los derechos de copia de CUPS 2007-2009 son de Apple Inc. Todos los derechos reservados.

-

- Ir a la pestaña de **administración**. Nos pedirá el usuario y contraseña de tu MAC. (debe ser un usuario con permisos de administrador)
- Le damos al botón de **agregar impresora.**
- Seleccionar **Windows printer via spools**
- Poner el nombre de la impresora: **smb://10.5.1.194:139/ocevalencia** (para el campus de Valencia).
  Poner el nombre de la impresora: **smb://10.5.1..189:139/ocecastellon** (para el campus de Castellón).
  Poner el nombre de la impresora: **smb://10.5.1.190:139/oceelche** (para el campus de Elche).
- A continuación indicamos nombre de impresora, ubicación y descripción.
- Añadimos driver en Make de tipo **generic** y continuar.
- Indicar el tipo de driver en Model, GENERIC 45C-5 PS y aceptar (para versión Mountain Lion instalar GENERIC 45C-3 PS)
- Presionar sobre: **Add printer**.
- Presionar **Set Default Options**
- Cuando se vaya a imprimir te pedirá login y password. La forma de ponerlo es :

  uchnet\usuario (Para MA OS 10.7 (LION) es de la forma uchnet;usuario)
  contraseña

Para imprimir sin coste, se debe indicar “escala de grises” en todos los documentos para que el sistema los interprete como monocromo. En la captura de pantalla vemos que la selección del color se encuentra en la opción de calidad.



Impresión desde portátil conectado la red Wifi

Tanto el PAS como PDI que desee imprimir mediante el portátil utilizando la red wifi de la Universidad Ceu Cardenal Herrera, debe conectarse primero a la red "eduroam" y validarse con su usuario y contraseña del correo electrónico. Disponéis de toda la información en nntt.uchceu.es. Una vez conectado a internet ya puede instalar el driver para poder imprimir.

Instalar driver en Windows.

Para poder imprimir en Windows necesitamos hacer lo siguiente:

- Escribimos en Mi equipo

\\colasaulari.alumnos.uch (si estamos en el campus de Valencia)

\\colascastellon.alumnos.uch (si estamos en el campus de Castellón)

\\colaselche.alumnos.uch (si estamos en el campus de Elche)



- Como no estamos en el dominio, nos pide un usuario y contraseña, que será de la forma

uchnet\usuario

contraseña

Donde usuario es nuestro usuario del correo electrónico y su contraseña respectiva.

- Debemos realizar esta opción: Sobre la carpeta OCE que aparece, debemos dar botón derecho sobre ella y decirle que se conecte como unidad de red al iniciar Windows.


Conectar a unidad de red
¿Qué carpeta de red desea asignar?
Especifique la letra de unidad para la conexión y la carpeta a la que desea conectarse:
Unidad:
Y:
Carpeta:
\\COLASAULARI\oce
Examinar...
Ejemplo: \\servidor\recurso_compartido
Conectar de nuevo al iniciar sesión
Conectar con otras credenciales
Conectarse a un sitio web para usarlo como almacén de documentos e imágenes.
Finalizar
Cancelar

- Debemos instalar la cola de impresión:

Doble clic sobre Ocevalencia (si estamos en el campus de Valencia)

Doble clic sobre Ocecastellon (si estamos en el campus de Castellón)

Doble clic sobre OceElche (si estamos en el campus de Elche)

- Al no estar el equipo en el dominio, siempre que queramos tener la impresora activa para poder imprimir, debemos hacer doble clic sobre la unidad de red (por ejemplo \\colasaulari.alumnos.uch\oce)En ese instante se os pedirá vuestra acreditación de la forma:

uchnet\usuario

contraseña

La impresora ya aparecerá como disponible para poder imprimir.

Instalar driver en MAC

Para poder imprimir desde un equipo MAC debemos hacer lo siguiente:

- Debemos ir a la página oficial de oce
  http://global.oce.com/products/variolink4522c/downloads.aspx
  Buscamos el modelo que se ajuste a nuestro sistema operativo e idioma, y bajamos el que sea de tipo PS. Para Mountain Lion podéis usar el driver del LION



- Instalamos el driver de la manera habitual.” Siguiente” y aceptando las condiciones, etc.
- Para instalar la impresora de red en un MAC OS, se debe de accederse al gestor CUPS del sistema.
- Para ello en el navegador poner la http://localhost:631
- Te llevará a al siguiente portal:


Inicio - CUPS 1.4.3
localhost:631
Inicio
Administración
Clases
Ayuda en línea
Trabajos
Impresoras
CUPS 1.4.3
CUPS es el sistema de impresión de código abierto basado en estándares desarrollado por Apple Inc. para Mac OS® X y otros sistemas operativos tipo UNIX®.
UNIX PRINTING SYSTEM
CUPS para usuarios
Descripción de CUPS
Impresión desde la línea de comandos y opciones
Qué hay de nuevo en CUPS 1.4
Foro de usuarios
CUPS para administradores
Añadiendo impresoras y clases
Gestionando políticas de funcionamiento
Contabilidad básica de impresora
Seguridad del servidor
Usando autentificación Kerberos
Usando impresoras de red
Referencia de cupsd.conf
Encontrar controladores de impresora
CUPS para desarrolladores
Introducción a la programación de CUPS
La API de CUPS
Programación de filtros y programas de conexión
Las APIs HTTP e IPP
La API PPD
La API Raster
Referencia del archivo de información del compilador de controladores PPD
Foro de desarrollo
CUPS y el logo de CUPS son marcas registradas de Apple Inc. Los derechos de copia de CUPS 2007-2009 son de Apple Inc. Todos los derechos reservados.

-

- Ir a la pestaña de **administración**. Nos pedirá el usuario y contraseña de tu MAC. (debe ser un usuario con permisos de administrador)
- Le damos al botón de **agregar impresora.**
- Seleccionar **Windows printer via spools**
- Poner el nombre de la impresora: **smb://192.168.1.16:139/ocevalencia** (para el campus de Valencia).
  Poner el nombre de la impresora: **smb://192.168.1.19:139/ocecastellon** (para el campus de Castellón).
  Poner el nombre de la impresora: **smb://192.168.1.18:139/oceelche** (para el campus de Elche).
- A continuación indicamos nombre de impresora, ubicación y descripción.
- Añadimos driver en Make de tipo **generic** y continuar.
- Indicar el tipo de driver en Model, GENERIC 45C-5 PS y aceptar (para versión Mountain Lion instalar GENERIC 45C-3 PS)
- Presionar sobre: **Add printer**.
- Presionar **Set Default Options**
- Cuando se vaya a imprimir te pedirá login y password. La forma de ponerlo es :

  uchnet\usuario (Para MA OS 10.7 (LION) es de la forma uchnet;usuario)
  contraseña

Para imprimir sin coste, se debe indicar “escala de grises” en todos los documentos para que el sistema los interprete como monocromo. En la captura de pantalla vemos que la selección del color se encuentra en la opción de calidad.